
ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА



МЕРКИ

ОШ ½ = 18
ОГ ½ = 44
ОТ ½ = 34
ОБ ½ = 48
ОР - 28
ШС - 17
ДС - 39
ВБ - 35
ЦГ - 9
ДП - 13
СО - 3

PAUKSHTE.RU

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА

1) Продлить произвольно линию глубины проймы в обе стороны.

2) Измерить отрезок от середины проймы до линии ширины проймы (фактически 1/2 ширины проймы) и отложить на линии глубины проймы от (·) 10,8 вправо. Поставить (·) 5,4.

3) От (·) 5,4 влево отложить по линии глубины проймы:
Поставить (·) 31. **Расстояние от (·) 31 до (·) 5,4** равно **ширине рукава.**

$$ОР + СО = 28 + 3 = 31$$

4) От линии глубины проймы вверх от (·) 10,8, то есть линии ширины проймы, отложить 3 – 4 см так, чтобы до проймы было 0,5. Соединить полученную (·) с линией проймы поперечной линией, и на линии проймы поставить (·) КТ (контрольная точка) (см. видео).

5) Соединить (·) КТ с (·) начала рукава (·) 5,4 **плавной линией**, повторяющей отрезок проймы от КТ до середины проймы.

6) Из (·) пересечения линии ширины спины и линии глубины проймы (·) 18 провести биссектрису к пройме. В (·) пересечения с проймой ставим (·) КТ1. Из (·) КТ1 опускаем перпендикуляр на линию глубины проймы. Ставим (·) α.

7) Измерить расстояние от (·) α до середины проймы. Полученный отрезок отложить от (·) 31 вправо. Поставить (·) α*.

8) Из (·) α* восстановить перпендикуляр вверх, **равный отрезку КТ1- α** и поставить (·) КТ2.

9) (·) КТ2 и (·) 31 соединить плавной линией, повторяющей отрезок проймы от КТ до середины проймы (см. видео).

10) Замерить циркулем отрезок от КТ1 до конца плеча спинки и из (·) КТ2 провести дугу.

11) Замерить циркулем расстояние от КТ до конца плеча полочки и из (·) КТ провести дугу.

12) (·) пересечения дуг – **центр рукава.** Через (·) пересечения дуг проводим вертикальную линию центра рукава (см. видео).

13) (·) Пересечения **линии центра рукава** и **линии вершины оката рукава** – вершина рукава - (·) ВР.

14) Соединить прямыми линиями (·) $КТ^2$ и КТ с (·) ВР.

15) Замерить отрезок КТ – ВР и разделить на 3.
13,8 : 3 = 4,6 Отложить от **ВР** в сторону **КТ** и поставить (·) 4,6

16) Замерить отрезок $КТ^2$- ВР и разделить это расстояние на 3.
15,5 :3 = 5,2 Отложить от (·) ВР в сторону $КТ^2$ и поставить (·) 5,2

17) Из (·) 4,6 и (·) 5,3 восстановить перпендикуляры вверх

18) На задней части рукава отложить на перпендикуляре
= (15,5 : 10) + 0,5 = **2,0**

1/10 $КТ^2$ - ВР + 0,5

19) На передней части рукава отложить на перпендикуляре
= (13,8 : 10) + 0,5 = **1,9**

1/10 КТ - ВР + 0,5

20) Обрисовать рукав через (·) 31, (·) $КТ^2$, (·) 2, (·) ВР, (·) 1,9, (·) КТ, (·) 5,4.
Нижнюю часть рукава нарисовать от руки.